

Instalando o Smaart[®] v7.4

Para a nova versão 7.4 do Smaart, atualizamos o módulo de licenciamento do software para aumentar a segurança e a estabilidade. Portanto, diferentemente das versões anteriores do Smaart, esta atualização requer uma nova ativação para criar uma posição nova dentro da sua licença. Assim como qualquer nova ativação do Smaart, você terá que fornecer todas informações da conta de sua licença e também precisará de uma conexão ativa de internet no seu computador quando for ativar, ou pelo menos ter acesso ao [Smaart licensing system](http://my.rationalacoustics.com) (my.rationalacoustics.com) através de um outro computador.

Se você estiver instalando o Smaart 7.4 em um novo e recém formatado computador, a instalação e ativação será exatamente a mesma que sempre foi desde que a versão 7 foi lançada. Por favor, leia o guia de instalação e licenciamento para mais detalhes (teremos em breve em português - Licensing and Installation help disponível no site da www.rationalacoustics.com).

O instalador do Smaart 7.4 está projetado para automaticamente desativar a sua instalação antiga do Smaart 7 e liberar a vaga em sua licença. Para acelerar a instalação, desative a sua cópia do Smaart 7 antes de instalar a versão 7.4.

Sempre confira a situação de sua licença em my.rationalacoustics.com para se ter certeza de que a desativação foi correta em nossos servidores.

Depois de rodar o instalador da versão 7.4 e iniciar o Smaart, o programa irá procurar por versões anteriores do Smaart 7. Caso o Smaart detecte uma instalação antiga, irá aparecer uma caixa de diálogo (figura 1) perguntando se você deseja desativar a

instalação antiga do Smaart 7 para que você possa usar a vaga para a instalação da versão 7.4.



Figura 1: Diálogo de Desativação

Depois de clicar em "Deactivate This Installation Now", Smaart irá entrar em contato com os nossos servidores e fará a desativação. Caso ocorra a correta desativação, uma janela aparecerá confirmando-a (Figura 2).



Figura 2: Desativação com sucesso

Caso ocorra qualquer falha no contato com o servidor, irá aparecer um código de bloqueio (Block Code - figura 3) e uma instrução para a realização da desativação manual com os seus dados no site my.rationalacoustics.com. Veja que este processo é praticamente idêntico ao processo de desativação normal.




Figura 3: Não foi possível transmitir a desativação.

Se o Smaart não conseguir contactar os nossos servidores automaticamente, um arquivo texto com o seu “machine ID” antigo e o seu “block code” será gerado no seu desktop (mesa / área de trabalho). Isto serve caso você não anote o “block code” que aparecerá.

Depois que a desativação da instalação antiga do Smaart 7 ocorrer com sucesso, uma janela de ativação aparecerá. Neste ponto, o processo é idêntico à ativação de uma nova instalação. Depois de ativar, o Smaart 7.4 irá funcionar da mesma forma que as versões anteriores no que se refere à desativação / ativação. Por favor, leia o documento [Licensing and Installation Help](#) (que teremos em breve em português) para as orientações de instalação.

Um comentário sobre manter instalações antigas do Smaart ativadas.

Se você é um destes que gosta de manter versão anteriores do Smaart instaladas em sua máquina, você terá que mudar a pasta padrão de instalação quando for instalar a versão 7.4, cancelando o processo de desativação. Mantenha a sua instalação antiga do Smaart 7 e instalando a versão 7.4 ocupará duas vagas de instalação da sua licença!